



Gestion et sécurité de l'accueil visiteurs

# Manuel d'administration

**Version 1.35**

---

## Sommaire

---

<b>1-</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>
<b>2-</b>	<b>L'outil d'administration WiSecure® .....</b>	<b>4</b>
	2.1 Lancement de l'interface d'administration .....	4
	2.2 Informations systèmes .....	6
	2.3 Utilisateurs .....	7
	2.3.1 Création d'un compte utilisateur .....	8
	2.3.2 Modification d'un compte utilisateur .....	10
	2.3.3 Plages horaires d'un compte utilisateur .....	11
	2.4 Connexions au portail .....	12
	2.5 Journaux .....	12
	2.5.1 Onglet STATUT .....	13
	2.5.2 Onglet SESSION .....	14
	2.5.3 Onglet TRAFIC .....	16
	2.5.4 Onglet CONFIGURATION .....	17
	2.6 Maintenance .....	18
	2.7 Configuration .....	19
	2.7.1 Modification du logo .....	20
	2.7.2 Modification du texte de la page d'accueil du portail .....	20
	2.7.3 Modification de la charte .....	20
	2.8 Réseau .....	20


## 1- Introduction

Ce manuel s'adresse aux administrateurs réseaux et/ou systèmes d'un réseau administré par WiSecure®.

WiSecure® permet de se connecter à un réseau d'accueil WiFi et/ou Filaire en toute sécurité et fournit un mode d'authentification par portail Web HTTPS.

WiSecure® est une appliance (matériel et logiciel) se positionnant entre l'infrastructure réseau d'accueil des utilisateurs (WiFi et/ou filaire) et le réseau Internet ou le réseau local entreprise.

WiSecure® permet d'assurer une totale étanchéité entre le réseau local qu'il gère et l'infrastructure informatique de l'entreprise.



**Figure 1 : Intégration d'une appliance WiSecure® dans un réseau existant**

- Supervision et journalisation
- Intégration avec le réseau existant
- Administration par une interface Web sécurisée (https)

Nous présentons dans cette documentation l'ensemble des fonctionnalités d'administration.

---

## 2- L'outil d'administration WiSecure®

---

Afin de pouvoir utiliser l'interface d'administration de WiSecure® vous devez au préalable, vous connecter à WiSecure®. Pour cela, effectuez les mêmes opérations que pour utiliser le portail (cf. manuel d'utilisation §2).

### 2.1 Lancement de l'interface d'administration

Une fois connecté au serveur WiSecure® dans un navigateur Internet, vous devez taper : *http://wisecure*

La page d'authentification s'affiche :



**Figure 2 : Page d'authentification WiSecure®**

Par défaut, le code utilisateur est *admin* et le mot de passe *WiSecure*

Une fois le code utilisateur d'un administrateur WiSecure® et le mot de passe saisis, cliquez sur connexion.

**Vous êtes maintenant dans la partie administration du portail WiSecure®**

Une fois connecté, vous arrivez directement sur la page des informations systèmes du portail WiSecure®

Vous avez également la possibilité d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des connexions au portail
- Visualisation des journaux
- Maintenance du système
- Configuration

**Remarque :** Dans toutes les interfaces de l'administration, vous avez la possibilité de vous déconnecter en cliquant sur le bouton Déconnexion en entête de l'interface :



*Figure 3 : Déconnexion du portail WiSecure®*

## 2.2 Informations systèmes

The screenshot displays the WiSecure administration interface. At the top, the WiSecure logo is centered, with French and English flags below it. A navigation bar contains the following menu items: INFORMATIONS SYSTÈME (selected), UTILISATEURS, CONNEXIONS AU PORTAIL, JOURNAUX, MAINTENANCE, CONFIGURATION, RESEAU, and LICENCE. A 'Déconnexion' button is located to the right of the welcome message 'Bienvenue Administrateur.'.

The 'INFORMATIONS SYSTÈME' section contains the following data:

Version	v1.35
Heure système	23/07/2010 15:28:53
Uptime	25 jours 04h 01m
Processeur	4 %
Ram	34 %
Swap	0 %
Connexions	25/100000
Espace disque	21 %

Below this, a table shows network traffic statistics:

	Réception	Emission
Externe	267 Mo	335 Mo
Interne	1071 Mo	87 Mo

On the right side, a message states: [OK] Le serveur de journaux est démarré. Below this are two buttons: 'Démarrer la capture' and 'Arrêter la capture'. At the bottom of the interface, there is an 'e-Logiq' logo.

**Figure 4 : Informations systèmes**

*Uptime* : Durée de fonctionnement du portail, depuis le dernier redémarrage du portail

*Processeur* : Pourcentage d'utilisation du processeur

*Ram* : Mémoire RAM utilisée par le système

*Swap* : Taille de mémoire virtuelle utilisée par le système

*Connexions* : Nombre de connexions ouvertes au niveau du firewall

*Espace disque* : Espace disque utilisé par le système

Le tableau, qui suit ces informations, indique le trafic en réception et en émission sur les interfaces réseaux interne et externe du portail WiSecure® depuis le dernier redémarrage (*uptime*).

## 2.3 Utilisateurs

  
 Bienvenue Administrateur. Déconnexion

INFORMATIONS SYSTÈME **UTILISATEURS** CONNEXIONS AU PORTAIL JOURNAUX MAINTENANCE CONFIGURATION RESEAU LICENCE

Recherche (nom complet et identifiant) :

Utilisateur	Nom complet	Début de validité	Fin de validité	Temps restant	
admin	Administrateur	01/01/2010 00:00	---		
fpierrot	Fred PIERROT	23/06/2010 11:00	---		
rwatier	rwatier	23/06/2010 15:00	---		
test_mac	test_mac	18/06/2010 13:00	---		



**Figure 5 : Gestion des utilisateurs**

L'interface de gestion des utilisateurs affiche un tableau récapitulatif des comptes utilisateurs existants.

Ce tableau affiche les colonnes :

*Identifiant* : Login utilisateur

*Nom complet* : Nom complet de l'utilisateur

*Date de validité* : Date de début de validité du compte

*Date expiration* : La date d'expiration du compte

*Temps restant* : Durée d'utilisation restante

En entête de colonnes, à droite, l'icône  permet de créer un nouvel utilisateur.

L'icône  à droite de chaque ligne de compte permet de modifier les paramètres du compte utilisateur.

La zone de recherche, en entête de tableau permet de rechercher un compte en saisissant une partie de son nom complet ou de son identifiant et en validant avec la touche *Entrée*. S'affichent alors tous les comptes trouvés pour cette recherche.

Si le nombre de comptes ne tient pas sur une page, un système de pagination permet de naviguer entre les différentes pages en bas de l'interface.

Il est également possible de trier l'ordre d'affichage en cliquant sur les entêtes de colonnes de l'*Identifiant*, du *Nom complet* et de la *Date de validité*.

### 2.3.1 Création d'un compte utilisateur

**WiSECURE**

Bienvenue Administrateur. Déconnexion

Recherche (nom complet et identifiant) :

Utilisateur	Nom complet	Début de validité	Fin de validité	Temps restant
admin	Administrateur	01/01/2010 00:00	---	
fpierrot	Fred PIERROT	23/06/2010 11:00	---	
rwatier	rwatier	23/06/2010 15:00	---	
test_mac	test_mac	18/06/2010 13:00	---	

Créer un utilisateur Annuler Créer

Utilisateur:  Nom complet:

Début de validité: (jj/mm/aaaa HH:MM:SS)  Mot de passe:  Générer

Fin de validité: (jj/mm/aaaa HH:MM:SS)  Heures: (HH:MM ou HH:MM:SS)

Admin ? :  Imprimer une fiche utilisateur ? :

Délégation gestion des utilisateurs ? :

Type d'authentification :

- Connexion par le portail
- Connexion par le portail (Adresse MAC)
- Connexion par adresse MAC sans portail

Connexions multiples ?  Adresse MAC :

Horaires de connexion autorisés:

**Figure 6 : Création d'un compte utilisateur**

**Identifiant** : Login d'accès au portail par l'utilisateur

**Nom complet** : Nom complet de l'utilisateur

**Début de validité** : Date de début de validité du compte

**Mot de passe** : Le mot de passe utilisé pour l'accès au portail par l'utilisateur peut être saisi manuellement ou généré en cliquant sur le bouton *Générer*.

**Fin de validité** : Date d'expiration du compte : Si cette date n'est pas renseignée, le compte est valide « à vie » ou pendant la durée précisée dans le champ suivant.

**Heures** : Nombre d'heures de validité du compte : Si ce champ n'est pas renseigné, le compte est valide jusqu'à la date de fin de validité, « à vie » si vide également.

**Admin ?** : Si coché, indique que le compte en cours de création aura accès à l'interface d'administration du portail WiSecure®.

**Imprimer une fiche utilisateur ?** : Ouvre une nouvelle fenêtre permettant l'impression de la fiche du compte lors du clic sur le bouton *Créer*.

*Délégation gestion des utilisateurs ?* : Si coché, indique que le compte en cours de création aura accès à l'interface d'administration du portail WiSecure®, mais uniquement pour créer/modifier des utilisateurs.

*Type d'authentification* : Trois types d'authentification sont possible,

*Option connexion par le portail*, c'est l'option par défaut, l'utilisateur devra passer par le portail et saisir ses identifiants (login et mot de passe).

*Option connexion par le portail (adresse MAC)*, permet d'automatiser l'identification en utilisant l'adresse MAC de la carte réseau du Pc/Pda de l'utilisateur mais oblige celui-ci à passer par le portail WiSecure®. L'utilisateur n'aura pas à saisir son login et mot de passe et les critères de validité de son compte, *début de validité*, *fin de validité*, *heures* et *horaires de connexion autorisés* seront utilisés.

*Option connexion par adresse MAC sans portail*, permet d'automatiser l'identification en utilisant l'adresse MAC de la carte réseau du Pc/Pda de l'utilisateur mais n'oblige pas celui-ci à passer par le portail WiSecure®. L'utilisateur n'aura pas à saisir son login et mot de passe et aucun contrôle sur les critères de validité de son compte, *début de validité*, *fin de validité*, *heures* et *horaires de connexion autorisés* ne sera fait.

*Connexions multiples ?* : Si coché, indique que ce compte en cours de création peut-être utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs. Par défaut, une seule connexion peut-être active pour chaque compte utilisateur.

*Adresse MAC* : Adresse MAC de la carte réseau du Pc/Pda de l'utilisateur lui permettant une connexion automatique au portail (sans passer par la mire de connexion).

*Horaires de connexion autorisés* : Permet de spécifier, pour ce compte en cours de création, le ou les jours de la semaine ainsi que les plages horaires auxquels son compte sera valide.

Le bouton *Annuler* permet de revenir dans la gestion des utilisateurs sans sauvegarder la création du compte.

## 2.3.2 Modification d'un compte utilisateur

**WiSECURE**

Bienvenue Administrateur. Déconnexion

INFORMATIONS SYSTÈME UTILISATEURS CONNEXIONS AU PORTAIL JOURNAUX MAINTENANCE CONFIGURATION RESEAU LICENCE

Recherche (nom complet et identifiant) :

Utilisateur	Nom complet	Début de validité	Fin de validité	Temps restant	
admin	Administrateur	01/01/2010 00:00	---		
fpierrot	Fred PIERROT	23/06/2010 11:00	---		
rwatier	rwatier	23/06/2010 15:00	---		
test_mac	test_mac	18/06/2010 13:00	---		

**Modifier un utilisateur** Annuler Sauvegarder

Utilisateur:  Nom complet:

Début de validité:  Mot de passe:  Générer

Fin de validité:  Heures:

Admin ? :  Imprimer une fiche utilisateur ? :

Délégation gestion des utilisateurs ? :

Type d'authentification :

- Connexion par le portail
- Connexion par le portail (Adresse MAC)
- Connexion par adresse MAC sans portail

Connexions multiples ?  Adresse MAC :

Horaires de connexion autorisés:

e-Logiq

**Figure 7 : Modification d'un compte utilisateur**

Cette interface vous permet de modifier les différentes données du compte utilisateur :

**Utilisateur** : Login d'accès au portail par l'utilisateur

**Nom complet** : Nom complet de l'utilisateur

**Début de validité** : Date de début de validité du compte

**Mot de passe** : Le mot de passe utilisé pour l'accès au portail par l'utilisateur peut être saisi manuellement ou généré en cliquant sur le bouton Générer.

**Fin de validité** : Date d'expiration du compte : Si cette date n'est pas renseignée, le compte est valide « à vie » ou pendant la durée précisée dans le champ suivant.

**Heures** : Nombre d'heures de validité du compte : Si ce champ n'est pas renseigné, le compte est valide jusqu'à la date de fin de validité, « à vie » si vide également.

**Admin ?** : Si coché, indique que le compte en cours de création aura accès à l'interface d'administration du portail WiSecure®

*Imprimer une fiche* : Ouvre une fenêtre contenant les informations de la fiche du compte à imprimer lors du clic sur le bouton sauvegarder.

*Délégation gestion des utilisateurs ?* : Si coché, indique que le compte en cours de modification aura accès à l'interface d'administration du portail WiSecure®, mais uniquement pour créer/modifier des utilisateurs.

*Type d'authentification* : Trois types d'authentification sont possible,

*Option connexion par le portail*, c'est l'option par défaut, l'utilisateur devra passer par le portail et saisir ses identifiants (login et mot de passe).

*Option connexion par le portail (adresse MAC)*, permet d'automatiser l'identification en utilisant l'adresse MAC de la carte réseau du Pc/Pda de l'utilisateur mais oblige celui-ci à passer par le portail WiSecure®. L'utilisateur n'aura pas à saisir son login et mot de passe et les critères de validité de son compte, *début de validité, fin de validité, heures et horaires de connexion autorisés* seront utilisés.

*Option connexion par adresse MAC sans portail*, permet d'automatiser l'identification en utilisant l'adresse MAC de la carte réseau du Pc/Pda de l'utilisateur mais n'oblige pas celui-ci à passer par le portail WiSecure®. L'utilisateur n'aura pas à saisir son login et mot de passe et aucun contrôle sur les critères de validité de son compte, *début de validité, fin de validité, heures et horaires de connexion autorisés* ne sera fait.

*Connexions multiples ?* : Si coché, indique que ce compte en cours de modification peut-être utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs. Par défaut, une seule connexion peut-être active pour chaque compte utilisateur.


*Adresse MAC* : Adresse MAC de la carte réseau du Pc/Pda de l'utilisateur lui permettant une connexion automatique au portail (sans passer par la mire de connexion).

*Horaires de connexion autorisés* : Permet de spécifier, pour ce compte en cours de modification, le ou les jours de la semaine ainsi que les plages horaires auxquels son compte sera valide.

Le bouton *Annuler* permet de revenir dans la gestion des utilisateurs sans sauvegarder la modification du compte.

**Remarque** : Si vous demandez une impression sans avoir modifié le mot de passe, celui-ci ne sera pas affiché sur la fiche du compte.

### 2.3.3 Plages horaires d'un compte utilisateur



**Figure 8 :Plages horaires d'un compte utilisateur**

Pour ajouter une plage horaire, cliquer sur le lien *Ajouter* (au dessus des jours). Faites glisser pour déplacer la plage horaire à l'heure voulue. Agrandissez / réduisez la plage horaire à l'aide du curseur sur le côté de la zone.

## 2.4 Connexions au portail

Bienvenue Administrateur. Déconnexion

Utilisateur	IP	MAC	Heure de connexion
admin	10.115.95.97	00:22:19:19:c6:5c	2010-07-23 16:20
rwatier	10.115.95.122	00:22:19:19:c8:c1	2010-07-23 16:22 



**Figure 9 : Connexions au portail**

L'onglet de Connexions au portail vous permet de visualiser les différents comptes connectés au portail à l'instant du chargement de cette page.

Les informations disponibles :

*Login* : Identifiant du compte utilisé pour la connexion au portail

*IP* : Adresse IP du client attribuée par le portail WiSecure®

*MAC* : Adresse MAC du client connecté

*Heure de connexion* : Heure à laquelle le client s'est connecté au portail WiSecure®

L'icône  permet de déconnecter l'utilisateur concerné.

## 2.5 Journaux

La partie journaux permet de retrouver des éléments de connexions et de navigation des utilisateurs du réseau.

Un premier onglet *STATUT* permet de visualiser et de gérer l'état du serveur de journaux.

Les autres onglets permettent de visualiser l'ensemble des sessions utilisateurs (onglet *SESSION*) ainsi que l'ensemble des paquets échangés (onglet *TRAFIC*).

L'onglet *CONFIGURATION* permet de choisir le type de trafic que le serveur doit conserver.

## 2.5.1 Onglet STATUT



**Figure 10 : Statut du serveur de journaux**

L'onglet *STATUT* permet d'arrêter ou de redémarrer le serveur de journaux.

Le statut actuel est affiché.

Les différentes options de configuration sont rappelées (possibilité de les configurer dans l'onglet *CONFIGURATION*).

**Attention :** Il n'y a pas de confirmation pour arrêter ou démarrer le serveur de journaux.

## 2.5.2 Onglet SESSION



Bienvenue Administrateur.

Déconnexion

INFORMATIONS SYSTÈME | UTILISATEURS | CONNEXIONS AU PORTAIL | JOURNAUX | MAINTENANCE | CONFIGURATION | RESEAU | LICENCE  
 STATUT | SESSIONS | TRAFIC | CONFIGURATION

[19/07/2010] > [23/07/2010] Sélectionner Exporter Supprimer

Utilisateur	heure	mac	marque	IP	statut
admin	19/07/2010 10:00:11	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	LOGIN
admin	19/07/2010 10:10:34	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	TIMEOUT
admin	19/07/2010 12:54:22	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	LOGIN
admin	19/07/2010 13:04:32	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	TIMEOUT
admin	19/07/2010 13:39:12	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	LOGIN
admin	19/07/2010 13:49:33	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	TIMEOUT
admin	19/07/2010 13:50:08	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	LOGIN
admin	19/07/2010 14:00:48	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	TIMEOUT
admin	19/07/2010 14:08:32	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	LOGIN
admin	19/07/2010 14:19:14	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	TIMEOUT
admin	19/07/2010 14:22:58	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	LOGIN
admin	19/07/2010 14:33:33	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	TIMEOUT
admin	19/07/2010 14:47:45	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	LOGIN
admin	19/07/2010 14:53:41	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	LOGIN
admin	19/07/2010 14:58:07	00:22:19:19:c8:c1	Dell Inc	10.115.95.122	TIMEOUT

e-Logiq

Figure 11 : Journaux des sessions

L'onglet *SESSION* présente l'ensemble des sessions utilisateurs. Il y a une ligne par connexion ou déconnexion de chaque utilisateur.

Ci-dessous, on appelle *l'action* le fait de se connecter au portail ou de se déconnecter du portail.

Chaque ligne présente les informations suivantes :

*Login* : Login de l'utilisateur ayant effectué une action

*Heure* : Heure de l'action

*Mac* : Adresse MAC de la carte réseau de l'utilisateur ayant effectué l'action

*Marque* : Marque de la machine de l'utilisateur ayant effectué l'action

*Ip* : IP de la machine de l'utilisateur ayant effectué l'action

*Statut* : *LOGIN* : L'action de l'utilisateur a été la connexion

*LOGOUT* : L'action de l'utilisateur a été la déconnexion

*TIMEOUT* : L'utilisateur a été déconnecté suite au dépassement de la durée d'inactivité paramétrée.

**Remarque** : Il est possible de rechercher des lignes par *login*, *heure*, *adresse MAC*, *adresse IP* et *statut* dans les zones de saisies en entête des colonnes du tableau que l'on fait apparaître en cliquant sur l'icône loupe.

Il est également possible de naviguer dans les différentes pages de la journalisation grâce aux outils de pagination en haut de l'interface.

## 2.5.3 Onglet TRAFIC

  
 Bienvenue Administrateur e-Logiq. [Déconnexion](#)

[INFORMATIONS SYSTÈME](#) [UTILISATEURS](#) [CONNEXIONS AU PORTAIL](#) [JOURNAUX](#) [MAINTENANCE](#) [CONFIGURATION](#) [RESEAU](#) [LICENCE](#)

[STATUT](#) [SESSIONS](#) **TRAFFIC** [CONFIGURATION](#)

Du 01/01/2010 00:00 au 07/01/2010 23:59 [Selectionner](#) [Exporter \(csv\)](#) [Supprimer du serveur](#)

Recherche dans les journaux d'URL  Recherche dans les journaux de trafic

Date	Login	IP Source	IP Destination	Methode	URL
<input type="text"/>					
09/04/2010 12:21:38	fpierrot	192.168.0.253	209.85.227.104	GET	http://www.google.com
09/04/2010 12:21:38	fpierrot	192.168.0.253	209.85.227.104	GET	http://www.voila.fr/test?arg1
09/04/2010 12:21:38	fpierrot	192.168.0.253	209.85.227.104	GET	http://www.google.com
09/04/2010 12:21:38	fpierrot	192.168.0.253	209.85.227.104	GET	http://www.google.com

[e-Logiq](#)

**Figure 12 : Journaux du trafic**

L'onglet TRAFIC présente l'ensemble des échanges de paquets par les différents utilisateurs sur le réseau. Il y a une ligne par paquet transitant sur le réseau.

Chaque ligne présente les informations suivantes :

**Date** : Date de l'échange de paquets

**Login** : Login ayant effectué l'échange de paquets

**IP Source** : Adresse IP source de l'échange de paquets

**IP Destination** : Adresse IP distante de l'échange de paquets

**Methode** : *GET* : récupération de paquets (sens IP Destination => IP Source)

*POST* : Envoi de paquets (sens IP Source => IP Destination)

**URL** : URL distante

**Remarque** : Il est possible de rechercher des lignes par *login*, *IP Source*, *IP destination*, *Méthode*, *URL* et *Date* dans les zones de saisies en entête des colonnes du tableau, que l'on fait apparaître en cliquant sur l'icône loupe.

## 2.5.4 Onglet CONFIGURATION

The screenshot shows the WiSecure administration interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: INFORMATIONS SYSTÈME, UTILISATEURS, CONNEXIONS AU PORTAIL, JOURNAUX, MAINTENANCE, CONFIGURATION (highlighted), RESEAU, and LICENCE. Below the navigation bar, the main content area is titled "Données à sauvegarder" and contains the following settings:

- Trafic TCP
- Trafic UDP
- Trafic ARP
- Trafic ICMP
- Adresses Urls

Below these checkboxes, there is a section for "Fréquence d'archivage des journaux:" with two radio button options:

- tous les  jours
- toutes les  semaines le

Below this, there is a text input field for "Heure d'archivage" with the value "05:00". At the bottom of the form is a "Sauvegarder" button.

**Figure 13 : Configuration du serveur de journaux**

L'onglet *CONFIGURATION* permet de choisir les différents types de paquets que le serveur de journaux doit mémoriser.

Pour qu'un type de paquets soit mémorisé, il doit être coché.

Plusieurs types de paquets peuvent être sélectionnés.

La fréquence d'archivage des journaux est également paramétrable ainsi que l'heure de déclenchement de cet archivage.

Cliquez sur *Sauvegarder* pour valider les modifications de configuration.

## 2.6 Maintenance

Bienvenue Administrateur. [Déconnexion](#)

INFORMATIONS SYSTÈME UTILISATEURS CONNEXIONS AU PORTAIL JOURNAUX MAINTENANCE CONFIGURATION RESEAU LICENCE

8.8.8.8  
Ping  
Traceroute  
Dig  
Infos ipfw  
Redémarrage Wi  
Arrêt WiSecure®

Connexion pour télémaintenance: code de connexion:  [Connecter](#) [Déconnecter](#)

Configuration pare feu pour télémaintenance :

Action	IP source	IP dest	Protocol	Port source	Port dest
Accept	any	195.5.232.125	tcp	any	22

e-Logiq

**Figure 14 : Maintenance du portail**

Cette interface propose plusieurs fonctionnalités systèmes permettant de vérifier le bon fonctionnement du portail WiSecure® :

**Ping** : Permet de faire un ping sur l'adresse renseignée dans la zone de texte au dessus des boutons. Le résultat s'affiche dans la fenêtre centrale.

**Traceroute** : Permet de faire un traceroute sur l'adresse renseignée dans la zone de texte au dessus des boutons. Le résultat s'affiche dans la fenêtre centrale.

**Dig** : Permet de faire un dig – diagnostique DNS - sur un nom à résoudre renseigné dans la zone de texte au dessus des boutons. Le résultat s'affiche dans la fenêtre centrale.

**Infos ipfw** : Permet de faire un ipfw : Affichage des règles du pare-feu dans la fenêtre centrale.

**Redémarrage** : Arrête et redémarre le portail WiSecure®. Demande une confirmation.

**Arrêt** : Arrête le portail WiSecure®. Demande une confirmation.

**Connexion pour télémaintenance** : Cliquer sur le bouton Connecter pour accepter une télémaintenance sur votre système WiSecure® et sur le bouton Déconnecter lorsque la télémaintenance est terminée. Le code de connexion ne devrait pas avoir besoin d'être changé.

**Configuration pare feu pour télémaintenance** : Il s'agit de la configuration de VOTRE pare feu afin que la télémaintenance soit possible sur votre système WiSecure®.

## 2.7 Configuration



Bienvenue Administrateur. [Déconnexion](#)



Clé :  [Sauvegarder](#)

Nombre de connexions simultanées : 10

Date de fin de validité licence WiSecure : 31/12/2010

Logo client:  [Parcourir...](#) [Envoyer le fichier](#)

Résolution max de l'image: 400px de largeur, 200px de hauteur.  
Poids max de l'image: 120Ko. Formats supportés : jpg, gif, png

[Sauvegarder](#)

Zone de saisie libre (HTML et 2000 caractères max.)

Charte (0 caractères)  [Parcourir...](#) [Modifier la charte](#)

Fichier pour la charte au format HTML ou txt. [Afficher la charte](#)

[e-Logiq](#)

**Figure 15 : Configuration graphique de WiSecure®**

Clé : Clé de licence nécessaire au bon fonctionnement de l'apppliance WiSecure®  
Puis, le nombre de connexions simultanées autorisées par le type de la licence en cours ainsi que la date de fin de validité de cette licence.

Cette interface permet également :

- de modifier le logo affiché sur l'écran d'accueil du portail
- de modifier le texte de la page d'accueil du portail
- de modifier le texte de la charte d'utilisation affichée sur l'écran d'accueil du portail

### 2.7.1 Modification du logo

Pour modifier le logo affiché sur la page d'accueil du portail WiSecure®, cliquez sur *parcourir*, sélectionnez votre fichier image et cliquez sur *Envoyer le fichier*.

Le fichier est alors uploadé et s'affiche au dessus des boutons utilisés.

**Remarque :** Les formats reconnus sont : .JPG, .JPEG, .GIF et .PNG. Les tailles maximums autorisées sont affichées en dessous des boutons (taille de l'image et poids du fichier).

### 2.7.2 Modification du texte de la page d'accueil du portail

Saisissez votre texte dans la zone de saisie libre puis cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.

Vous pouvez inclure du code HTML, le nombre de caractères est limité à 2000.

### 2.7.3 Modification de la charte

La charte sera affichée par un lien se trouvant sur la page d'accueil du portail WiSecure®. Cliquez sur *parcourir*, sélectionnez votre fichier image et cliquez sur *Modifier la charte*.

Le fichier est alors uploadé et s'affiche au dessus des boutons utilisés.

Ce fichier peut être un simple fichier texte ou contenir du HTML pour faire de la mise en page.

## 2.8 Réseau



Bienvenue Administrateur. Déconnexion

Interface	Type/IP	IP	Adresse MAC	Masque	Passerelle	DNS1	DNS2	DNS3
Externe	dhcp	10.115.95.83	00:50:56:01:00:03	255.255.255.192	10.115.95.65	10.115.95.88	10.115.95.71	
Interne	192.168.0.1	192.168.0.1	00:0c:29:0d:45:9a	255.255.255.0				

e-Logiq

**Figure 16 : Informations réseau**

Cet onglet affiche la configuration réseau de votre appliance WiSecure®.